## 入力モードの切り替えを有効にする手順

Windows 8.1以降のOSの初期状態で利用する場合、画面の入力項目については「ひらがな」、「カタカナ」等の入力モードの切り替えができません。入力モードの切り替えを有効にするには、事前に各OS上の設定を変更する必要があります。 以下の手順に従って設定を変更してください。なお、(3)以降の手順においては各OS共通です。

## (1)-1 Windows 10の場合は、デスクトップの画面左下にあるスタートボタン(①)を右クリックー[コン トロールパネル](②)をクリックします。



[コントロールパネル]画面が表示されます。次の手順「(3)[時計、言語、および地域]をクリックします。」に進んでください。

(1)-2 Widnows 8.1の場合は、スタート画面左下にある下向き矢印をクリックします。



アプリ画面が表示されます。次の手順「(2) [コントロールパネル]をクリックします。」に進んでください。

## (2) [コントロールパネル]をクリックします。

<b>b</b> Bing	<b>□</b> <sup>-2-2</sup>			<u>1927</u> 0-5-
Internet Explorer	CFオ	Snipping Tool	リモート デスクトップ 接続	■こ 既定のプログラム
People	が ファイナンス	Windows FAX とス キャン		אליכול אלאב
SkyDrive	Zab	Windows Journal		IX87, 41–14/CRA
<b>1</b> 75		Windows Media Player	Vindows 音声認識	💐 2XC2-9-
カレンダー	×-1.	XPS E2-7-	製 盐大銀	929 <del>72-5</del> 1-
<i>∀</i> −Ь	メッセーラング	-#- #9>k va-#-	💐 20U->+-#-P	177イル名を指定し 実行
ard 27	<u>9</u> –9–	蔵 数式入力パネル	<b>₹</b> ±0-9-	-## <i>517</i>
🝸 2.K-9		ステップ正録ツール		
**		<b>a *</b>	Windows Defender	
デスクトップ		🔯 लाब	Windows PowerShell	
🔆 天気			😵 Windows 転送ツー ル	
101 N540		200 xees	🚱 Windows 転送ツー ルレポート	

[コントロールパネル]画面が表示されます。

(3) [時計、言語、および地域]をクリックします。



[時計、言語、および地域]画面が表示されます。

(4) [入力方法の変更]をクリックします。



[言語]画面が表示されます。

## (5) [詳細設定]をクリックします。



[詳細設定] 画面が表示されます。

(6) [アプリウィンドウごとに異なる入力方式を設定する]にチェックを付け(①)、[保存]ボタンをク リックします(②)。



[言語]画面に戻ります。

以上で、入力モードの切り替えを有効にする手順は終了です。